


Windows Live Mail の新規設定

株式会社松江情報センター

Microsoft Windows Live Mail のメール設定方法を解説致します。
設定にあたり弊社発行の「メール設定内容のご案内」をご準備下さい。
なお、同ソフトウェア は 2017 年 1 月 10 日にサポートを終了となっております。

1. Windows Live メールを起動します。
2. 3. アカウント追加画面が表示されない場合は、
「アカウント」タブの「電子メール」ボタンをクリックします。



3. 「自分の電子メールアカウントを追加する」が表示されます。
メールアドレス等を入力し、「次へ」をクリックします。

- ・「電子メールアドレス」欄に、メールアドレスを入力します。
- ・「パスワード」欄に、メールパスワードを入力します。
- ・「パスワードを保存する」を☑します。
- ・「表示名」欄に、名前を入力します。「表示名」欄に入力した名前は、メールを送信した相手に、差出人の名前として表示されます。
- ・「手動でサーバ設定を構成する」を☑します。

4. 「サーバー設定を構成」画面でアドレス等を入力し、「次へ」をクリックします。

受信サーバ情報

- ・「サーバの種類」は「POP」です。(標準値)
- ・「サーバのアドレス」は設定書の受信サーバを入力します。
- ・「ポート」は「995」を入力します。
- ・「セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」は☑します。
- ・「次を使用して認証する」は「クリアテキスト」です。(標準値)
- ・「ログオンユーザー名」はメールIDを入力します。

送信サーバ情報

- ・「サーバのアドレス」は設定書の送信サーバを入力します。
- ・「セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」は☑します。
- ・「認証が必要」は☑します。

※受信サーバ・送信サーバはメールアドレスを異なりますのでご注意ください。

5. 下記画面が表示されます。

「完了」をクリックし、Windows Live メールを終了します。




6. Windows Live メールを起動して設定を確認します。

7. メニューから「ファイル」-「オプション」-「電子メールアカウント」をクリックします。




8. 下記メールの一覧画面が表示されます。

該当するメールアドレスを選択後、「プロパティ」をクリックします。



9. メールアドレスの「全般」画面です。



下記内容を確認します。

名前：メールを送信した相手に、差出人の名前として表示されます。

電子メールアドレス：メールアドレスです。

10. メールアドレスの「サーバ」画面です。

サーバ情報

受信メール サーバの種類(M)

受信メール (POP3)(I):

送信メール (SMTP)(U):

受信メール サーバ

ユーザ名(A):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

クリアテキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバ

このサーバは認証が必要(V)

設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

下記内容を確認します。

サーバ情報

- ・受信メール (POP3) : 設定書の受信サーバです。
- ・送信メール (SMTP) : 設定書の送信サーバです。

※受信サーバ・送信サーバはメールアドレスを異なりますのでご注意ください。

受信メールサーバ

- ・ユーザ名 : 設定書のメール ID です。
- ・パスワード : 設定書のパスワードです。
- ・「クリアテキスト認証を使用してログオンする」を選択。

送信メールサーバ

- ・ 「このサーバは認証が必要」

11. メールアドレスの「詳細設定」画面です。

サーバのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 既定値を使用(U)

このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I):

このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) KB

配信

サーバにメッセージのコピーを置く(L)

サーバから削除する(R) 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

下記内容を確認します。

サーバのポート番号

- ・送信メール (SMTP) : 465
- このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要
- ・受信メール (POP3) : 995
- このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要

12. 以上で設定は完了です。