


メールアプリの新規設定

株式会社松江情報センター

Microsoft のメールアプリ設定方法を解説致します。


設定にあたり弊社発行の「メール設定内容のご案内」をご準備下さい。

1. 「スタート」ボタン→「メール」タイルの順にクリックします。




※スタート画面に「メール」タイルがない場合は、すべてのアプリの一覧から「メール」をクリックします。

2. 「アカウントの追加」画面で、「その他のアカウント POP、IMAP」をクリックします。



3. 「アカウントの追加」画面でメールアドレス等々を入力し、「サインイン」をクリックします。



アカウントの追加 ×

その他のアカウント

メールアドレス

この名前を使用してメッセージを送信

パスワード

情報は自動的に保存されるため、毎回サインインする必要はありません。

✓ サインイン × キャンセル

- メールアドレス
メールアドレスを入力します。
- この名前を使用してメッセージを送信
差出人の名前をお好みで入力します。
- パスワード
メールパスワードを入力します。

4. 下記完了画面が表示されます。「完了」をクリックします。



アカウントの追加 ×

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。


xxxx@xxxxxxxx.xx.xx

✓ 完了

5. 「受信トレイ」画面が表示されます。


しばらくすると同期処理処理ができなかった警告メッセージが表示されます

左欄のアカウント表示上でマウスの右をクリックし、「アカウント設定」をクリックします。




6. 下記画面が表示されます。

下部の「メールボックスの詳細設定」をクリックします。



7. 下記画面が表示されます。

右のスクロールバーを操作して下部を表示させ、「受信メールサーバ」「送信 SMTP」サーバ」を変更し、「完了」をクリックします。



受信メール サーバー

設定書の受信サーバを入力し、後ろに「:993:1」を付けます。

例) sample. co. jp:993:1

送信 (SMTP) メール サーバー

設定書の送信サーバを入力し、後ろに「:465:1」を付けます。

例) sample. co. jp:465:1

送信サーバーは認証が必要

します。

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

します。

受信メールには SSL が必要

します。

送信メールには SSL が必要

します。

※受信サーバ・送信サーバはメールアドレスを異なりますのでご注意ください。

8. 下記画面が表示されます。

「保存」をクリックします。

以上で設定は終了です。

アカウントの設定 ×

Web-sanin アカウントの設定

✉ apply-test@plesk001.web-sanin.jp

ユーザー名

パスワード

アカウント名

メールボックスの同期設定を変更
[コンテンツを同期するためのオプションです。](#)

アカウントの削除
[このアカウントをデバイスから削除します。](#)