

Thunderbird の変更設定

株式会社松江情報センター

Mozilla 社の Thunderbird メール設定変更方法を解説致します。

設定にあたり弊社発行の「メール設定内容のご案内」をご準備下さい。


1. Thunderbird を起動します。

2. アカウント設定

Thunderbird 画面右上の「メニュー」 - 「オプション」 - 「アカウント設定」をクリックします。



3. 「アカウント設定」画面が表示されます。左メニューで設定を確認するアカウントを選択し、内容を確認します。




アカウント名 受信トレイやアカウントの一覧に表示する名前

名前 送信者として相手に通知したい名称

メールアドレス メールアドレス

確認後、左メニューの「サーバー設定」をクリックします。

4. 「サーバー設定」画面が表示されます。




赤字部分の内容を変更します。

- ・ サーバーの種類 POP サーバ（種類が違う場合はアカウント操作で削除後、再度新規追加処理となります）
- ・ サーバー名 設定書の受信サーバを入力します。
- ・ ポート 995 に変更します。
- ・ ユーザー名 設定書のメール I Dを入力します。
- ・ セキュリティ設定
 - ・ 接続の保護 SSL/TLS を選択します。
 - ・ 認証方式 暗号化されたのパスワード認証 を選択します。
- ・ サーバー設定
 - ・ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す
 - ・ ダウンロードしてから～日以上経過したメッセージは削除する
ご利用状況に合わせて設定します。（任意）
 - ・ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する
ご利用状況に合わせて設定します。（任意）

設定確認後、左欄の「送信（SMTP）サーバー」を選択します。

- 「送信 (SMTP) サーバー」画面が表示されます。
規定の「選択したサーバの詳細」を選択し「編集」をクリックします。



- 「送信 (SMTP) サーバー」の詳細画面が表示されます。



赤字部分の内容を変更します。

設定

- サーバ名 設定書の送信サーバを入力します。
- ポート番号 465 に変更します。

セキュリティと認証

- 接続の保護 SSL/TLS に変更します。
- 認証方式 暗号化されたパスワード認証に変更します。
- ユーザー名 設定書のメールIDを入力します。

入力後「OK」をクリックします。

- 「アカウント設定画面」に戻ります。
「OK」をクリックして完了です。