

Outlook の新規設定

株式会社松江情報センター


Microsoft Outlook 2016 のメール設定方法を解説致します。
設定にあたり弊社発行の「メール設定内容のご案内」をご準備下さい。

1. Outlook 2016 を起動します。
2. Outlook 2016 メニュー左上の「ファイル」を選択します。




※初めて起動された場合は、自動的に「Outlook へようこそ」の画面が表示されることがあります。その場合は4. へ進んでください。


3. アカウント情報の画面が表示されます。
「情報」から「アカウントの追加」を選択します。



4. Outlook へようこそ画面が表示されます。
「詳細オプション」をクリックします。




5. メールアドレスを入力し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします。




メールアドレス
登録するメールアドレスを入力します。
例) xxxxxxxx@web-sanin.com
自分で自分のアカウントを手動で設定
 チェックします。


6. アカウントの種類を選択が表示されましたら「POP」をクリックします。



7. パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力して、「接続」をクリックします。




8. 下記画面が表示されます。「はい」をクリックします。




9. 下記画面が表示されます。

ユーザー名に設定書記載のものを入力します。 注) @web-sanin.co.jp は付いていません。

「OK」をクリックします。




10. 再度、下記画面が表示された場合はも、「はい」をクリックします。



11. 下記アカウント設定完了画面が表示されます


「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックをはずし、「完了」をクリックします。



12. [ファイル] をクリックします。




13. [アカウント情報] 画面が表示されます。
[アカウント設定] - [プロフィールの管理(0)] をクリックします。



14. [ユーザー アカウント制御] 画面が表示された場合には [はい] をクリックします。



15. [メール設定] 画面が表示されます。
[電子メール アカウント] をクリックします。




16. 設定確認するアカウントを選択し、[変更] をクリックします。



17. 下記画面が表示されます。

赤枠の内容を修正後、「詳細設定」をクリックします。



ユーザー情報

- ・ **名前** 送信者として相手に通知したい名前を入力します。
- ・ **電子メールアドレス** メールアドレスです。

サーバー情報

- ・ **アカウントの種類** [POP3] と表示されていることを確認します。
※ [POP3] 以外の場合は、登録からやり直してください。
- ・ **受信メールサーバー** mail.web-sanin.co.jp を入力します。
- ・ **送信メールサーバー (SMTP)** mail.web-sanin.co.jp を入力します。

メール サーバーへのログオン情報

- ・ **アカウント名** 設定書に記載されているメール ID です。
- ・ **パスワード** 設定書に記載されているメールパスワードです。
- ・ **パスワードを保存する**

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、
チェック ボックスをオンにしてください

(チェックしない)

18. [詳細設定] 画面

[このアカウントを表す名前を入力してください]に、このアカウントの表示名が入力されていることを確認します。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '詳細設定' (Details) tab selected. The 'メール アカウント' (Email Account) section contains a text box with the placeholder text 'このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)'. This text box is highlighted with a red rectangle. Below it, the 'その他のユーザー情報' (Other User Information) section has two text boxes: '組織(O):' and '返信電子メール(R):'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

19. [送信サーバー] をクリックします。

[送信サーバー (SMTP) は認証が必要]がチェックされ、[受信メール サーバーと同じ設定を使用する]が選択されていることを確認します。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '送信サーバー' (Send Server) tab selected. The '送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)' checkbox is checked and highlighted with a red rectangle. Below it, the radio button '受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)' is selected. Other options include '次のアカウントとパスワードでログオンする(L)', 'アカウント名(N):', 'パスワード(P):', 'パスワードを保存する(R)', 'セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)', and 'メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(L)'. At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

20. [詳細設定] をクリックします。

下記の項目を入力し、[OK] をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー (POP3) 110 を入力
- このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 (チェックしない)
- ・ 送信サーバー (SMTP) 587 を入力
- 使用する暗号化接続の種類 なしを選択

配信

21. [アカウントの変更] 画面に戻ります。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メールサーバー(I):
送信メールサーバー(Q):

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)


[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

22. 設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。

[状況] 欄に [完了] と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。




テストメールが送受信ができない場合、[閉じる] をクリックし、再度設定を確認してください。

23. [すべて完了しました] と表示されましたら、[完了] をクリックします。

以上で設定は完了です。

24. 「その他」

メールの送受信時に下記警告画面が出る場合は項番 15 で設定した「メール送信サーバ」及び「メール受信サーバ」をご確認下さい。



————— 以上 —————