


「Microsoft Outlook 2016」の新規設定

1. 「Microsoft Outlook 2016」を起動します。
2. 下記画面が表示されます




右下の「次へ」をクリックします。

「電子メール アカウントの追加」画面が表示されます。

「はい」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。

3. 「電子メール アカウントの追加」画面が表示されます。
「はい」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。



4. 「自動アカウント セットアップ」画面が表示されます。
「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Daiki Matsumoto

電子メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5. 「アカウント タイプの選択」画面が表示されます。
「POP または IMAP」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

アカウント タイプの選択

Office 365(E)
Office 365 アカウントの自動設定
メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. POP と IMAP のアカウント設定」画面が表示されます。

名前	送信したメールの [差出人] として表示されます。 任意の名前を入力します。
電子メールアドレス	設定書のメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	設定書のメールサーバ名
送信 (SMTP) メールサーバー	設定書のメールサーバ名
アカウント名	設定書の e メール ID
パスワード	設定書の e メールパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れます。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)


既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. [詳細設定]をクリックし、送信サーバー]タブをクリックします。
- [送信サーバー (SMTP) は認証が必要]にチェックを入れます。
 - [受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックを入れます。



「詳細設定」タブをクリックします。

- [受信サーバー (pop3)]に「110」と入力します。
- [送信サーバー (SMTP)]に「587」と入力します。
- [使用する暗号化接続の種類]は「なし」を選択します。
- [OK]をクリックします。



8. 「POP と IMAP のアカウント設定」画面に戻ります。「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)
詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9 入力された設定内容でテストが行われます。

完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

ご注意

テストが完了しなかった場合は、各設定項目が正しく入力設定されているか、再確認を行ってください。